


Hur ställer man in standardadress (catch all)?

I denna guide förklarar vi hur man förändrar sin standardadress (catch all adress).

En catch all adress menas med att alla mail som skickas till t.ex **noreply@exempel.se** hamnar i denna mailbox.

Först måste du logga in på cPanel, guide till det finns [HÄR](#).

När du har loggat in på cPanel så trycker du på "**Standardadress**" under fliken "Email".



Där väljer man rätt domän, sen har man två val. Det ena valet är att ta bort mailen helt eller att vidarebefordra till den e-posten du själv väljer att skriva i.

cPanel

Tools

WordPress Manager by Wopsa

Standardadress

Fånga e-postmeddelanden som skickas till en ogiltig e-postadress för domänen. Mer information finns i [documentation](#).

Underhåll av standardadress

Skicka alla e-postmeddelanden som inte dirigeras för följande domän:

exempel.se

Aktuell inställning: :fail: No Such User Here

☐ Ta bort e-postmeddelandet när servern bearbetar det vid SMTP-TIDPUNKTEN med ett felmeddelande.
Felmeddelande (som det visas för avsändaren)
No Such User Here

☒ Vidarebefordra till e-postadress
Vidarebefordra till e-postadress:
noreply@exempel.se

Avancerade alternativ ▾

Change

Sen trycker du på "**Change**" och då är det klart.

cPanel

Tools

WordPress Manager by Wopsa

Standardadress

Fånga e-postmeddelanden som skickas till en ogiltig e-postadress för domänen. Mer information finns i [documentation](#).

Underhåll av standardadress

Skicka alla e-postmeddelanden som inte dirigeras för följande domän:

exempel.se

Aktuell inställning: :fail: No Such User Here

☐ Ta bort e-postmeddelandet när servern bearbetar det vid SMTP-TIDPUNKTEN med ett felmeddelande.
Felmeddelande (som det visas för avsändaren)
No Such User Here

☒ Vidarebefordra till e-postadress
Vidarebefordra till e-postadress:
noreply@exempel.se

Avancerade alternativ ▾

Change

Revision #3

Created 16 December 2022 12:34:31 by WOPSA

Updated 25 April 2023 19:00:14 by WOPSA